CINES

**Introduction aux architectures
parallèles et au supercalculateur
Occigen**

Emilie Boulard

Représentation de la somme de Gflops (Rpeak) par pays

Countries System Share

Exemple de constructeurs :

HP

IBM

CRAY

SGI

Bull

Dell

...

Vendors System Share

Organisation des centres de calcul:

- 3 types de centres : Tier2, Tier1, Tier0.
- En France gérés par GENCI.

Centres de calcul en Europe :

CINECA

BSC

Sara

JÜLICH

CSC

...

Centres de calcul en France:

- 3 centres nationaux:
 - TGCC du CEA (Bruyère Le Chatel)
 - IDRIS du CNRS (Orsay)
 - CINES du MENESR (Montpellier)

- Financement et coordination réalisées par GENCI.
- Attribution des heures via le DARI.

Centres de calcul en France:

→ Mésocentres

- Niveau régional.
- Ensemble de ressources humaines, matérielles, logicielles pour le HPC.

Infrastructure réseau:

- Réseau National de télécommunications pour la Technologie l'Enseignement et la Recherche.
- Switch national de RENATER hébergé au CINES.
- Différents niveaux :

- International
- National
- Régional
- Métropolitain

DARI:

- Accès : www.edari.fr (développée par le CINES)
- 2 appels par an.
- Nombre d'heures attribuées via le DARI en 2015: 931 233 820 heures.
- Attribution basée sur une expertise scientifique et technique.
- Maintien d'un rythme de soumission régulier : au moins 30% des heures doivent être consommées avant fin mai.
 - Si en dessous des 30%: écretage de 40% de l'attribution initiale.
 - Possibilité de prévenir en amont afin d'éviter l'écretage.

Le DARI en quelques chiffres:

Heures attribuées par centre - 2015

Répartition des heures attribuées par domaines de recherche - 2015

Le DARI en quelques chiffres:

Heures attribuées sur Occigen par Comité Thématique - 2015

Le DARI en quelques chiffres:

Heures attribuées sur Occigen par Comité Thématique - 2015

Déroulement d'un projet au CINES:

Les moyens associés au calcul au CINES:

→ **Expertise:** 3 équipes dédiées au calcul

- Support
- Gestion des ressources de calcul (DARI).
- Administration système

→ **Calcul:**

- YODA: IBM Power 7 (6.6 Tflop/s)
- Cristal: Bull (3 Tflop/s)
- Occigen: Bull (2.1 Pflop/s)

→ **Données:** Narcisse

- Store : système de fichier Lustre pour la conservation des données de calcul (2 Po).
- Robots IBM avec stockage sur bande (2x 2Po).
- Sauvegarde quotidienne.

La politique de protection des ressources de calcul:

- Procédures strictes lors de la création de comptes:
 - Nécessité d'obtenir une autorisation d'ouverture de login.
 - Charte de bon usage à signer et à respecter.

- Cloisonnement:
 - Cloisonnement réseau interne et externe.
 - Cloisonnement des répertoires personnels.

- Protection contre l'usurpation d'identité:
 - Filtrage des accès via une IP associée à un login.
 - Interdiction du prêt de login.
 - Connexion par mot de passe uniquement.

Yoda:

- Cluster IBM P1600.
- 8 noeuds Power 7 (3.3 GHz), 32 coeurs.
- 128 Go de mémoire par noeud.
- Réseau d'interconnexion Infiniband DDR (débit 20 Gbits/s)
- Espaces disques partagés : /home et /scratch (débit ~ 3 Go/s - montage GPFS) et /store (montage NFS).

Cristal:

- Machine de pré/post traitement et de visualisation.
- 1 noeud de connexion: cristal2 (Bullx S6030).
- 1 noeud Sandy bridge: cristal3 avec 4 GPUs (Quadro 7000 – 6Go/GPU), 32 coeurs pour 1To de mémoire.
- 8 noeuds Sandy bridge: cristal4-11 avec 2 GPUs (Quadro 6000 – 6Go/GPU), 16 coeurs pour 128Go de mémoire.
- Réseau d'interconnexion Infiniband FDR (débit 56 Gbits/s).

Occigen :

- 7 noeuds de connexion.
- 2106 noeuds de calculs.

- Réseau d'interconnexion Infiniband FDR (débit 56 Gbits/s).

- Espace disque partagé:
 - /home (montage PanFS – débit 5Go/s)
 - /scratch (montage Lustre – débit agrégé 106Go/s)
 - /store (montage Lustre – débit agrégé 50 Go/s).

Architecture matérielle:

→ 24 racks de calculs (2106 noeuds → 50 544 coeurs):

- 1 rack = 5 chassis.
- 1 chassis = 9 lames.
- 1 lame = 2 noeuds.
- 1 noeud = 2 processeurs.
- 1 processeur = 12 coeurs.

→ 5 racks de stockage: espace /scratch

- Racks montés sur système de fichiers partagés Lustre
- Accès via réseau Infiniband.
- Capacité 5Po

Architecture matérielle: Lame

- Lame B720:
 - 2 noeuds de calculs, composés de 2 processeurs chacun.
 - 1/2 noeuds disposent de 64 Go de mémoire DDR4.
 - 1/2 noeuds disposent de 128 Go de mémoire DDR4
- Calcul en dépeuplé possible.
- Bande passante mémoire par noeud: entre 109 et 116 Go/s.

Architecture matérielle: CPU

- Intel Haswell EP v3 E5-2690:
 - 12 coeurs.
 - 2.6 GHz (500 Gflops/s)
- 3 niveaux de cache:
 - L1 : 32 Ko données
32 Ko instructions
 - L2 : 256 Ko
 - L3 : 30 Mo partagé
(2.5 Mo/coeur).
- Bande passante mémoire 68.2GB/s.

Architecture matérielle: Réseau

- Infiniband FDR
 - Débit 56 Go/s
- Topologie: Fat Tree
- Bande passante bi-directionnelle max : 4.5 Go/s.
- Latence inférieure à 3 μ s

Architecture matérielle: systèmes de fichiers

→ Interne:

- /home:
 - PanFS, passerelle Ethernet 10 GB / Infiniband.
 - 240To.
 - Débit: 5.3 Go/s.
- /scratch:
 - Lustre, Infiniband.
 - 5 Po.
 - Débit cumulé : 106 Go/s.

→ Externe:

- /store:
 - Lustre / Infiniband.
 - 2Po
 - Débit cumulé: 50 Go/s

Les espaces de données:

- 3 espaces disponibles : /home, /scratch et /store.
- Espaces personnel + un espace partagé au sein du groupe.
- Accès rapide via des variables : \$SCRATCHDIR, \$SHAREDHOMEDIR...

Nom	Quota	Accessibilité	Perf	Sauvegarde
/home	40 Go	Login + calcul	+	oui
/scratch	4 To	Login + calcul	+++	non
/store	100 000 files	Login + calcul	++	oui

Nom	Utilisation
/home	Trousse à outils : compilation, stockage executable, librairies nécessaires aux jobs.
/scratch	Espace de travail : lancement des jobs, écritures temporaires des fichiers de sorties des jobs.
/store	Espace archivage : stockage des résultats et données.

Accès et transfert de données:

→ Accès : SSH → occigen.cines.fr

- Windows:
Putty, cygwin, Xming.
- Linux:
ssh login@occigen.cines.fr
(option -X si besoin).

→ Transferts:

- Pour accéder à une machine externe:
autorisation nécessaire.
- Clients git/svn disponibles.
- Transfert possible:
via scp, sftp, gftp depuis
machine locale.

```

Last login: Fri Dec 19 15:56:03 2014 from 195.83.179.24
*****
*          Bienvenue au CINES sur OCCIGEN          *
*
* Cluster BULLx DLC : 2106 noeuds B720, 50544 coeurs,  202 To RAM *
*
* -1053 noeuds B720 : 24 coeurs Intel E5-2690 @2.6GHz,  64Go RAM *
* -1053 noeuds B720 : 24 coeurs Intel E5-2690 @2.6GHz, 128Go RAM *
* -Espace temporaire /scratch(Lustre) : 5 Po @ ~120Go/s *
*
* Red Hat 6.4 (kernel : 2.6.32-504.1.3.el6.x86_64) *
*
*****

*** - Votre mot de passe doit contenir 12 caracteres minimum ***
*** - Pour acceder a vos espaces de travail, utilisez les variables ***
*** $HOMEDIR $SCRATCHDIR $STOREDIR $SHAREDHOMEDIR $SHAREDSCRATCHDIR ***
*** Exemple d'utilisation : cd $SCRATCHDIR ***
***
*** Les anciens utilisateurs de JADE disposent encore de $DATADIR ***

12/1/2015 : Vous disposez du repertoire /store partage entre tous
            les calculateurs du CINES et aussi accessible depuis
            les noeuds de calcul.

Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter
nos équipes support au 04 67 14 14 99 ou par mail svp@cines.fr
    
```

Slurm: Fonctionnement général

- But : assurer un fort taux de remplissage de la machine et assurer un partage équitable des ressources.
- Partage équilibré des ressources via 2 mécanismes:
 - Fair share: participe au calcul de la priorité du job.
 - Backfill: optimise le remplissage de la machine sans impacter la priorité établie des jobs.
- Temps d'attentes impossible à prévoir.
- Durée par défaut d'un job : 24h.
 - Si checkpoint/restart/chaînage du job impossible : demande auprès de svp@cines.fr pour une durée > 24h.

Slurm: Différents types de jobs

- Améliore le partage équilibré des ressources.
- Transparent pour l'utilisateur.
- Bonne pratique: définir précisément le temps d'exécution de son job.

Slurm: différentes partitions

- Par défaut: « all » les jobs sont exécutés normalement.
- En cas de dépassement de quota:
 - BLOCKED_SCRATCH
 - BLOCKED_WORK
 - BLOCKED_STORE

Si votre job est dans cette partition, il sera bloqué tant que vous serez en dépassement de quota sur l'un des 3 espaces disques.

- Bonne pratique: nettoyer régulièrement les fichiers inutiles, sauvegarder/rapatrier les données importantes.

Slurm: Aperçu de l'activité d'Occigen

→ Entre le 12 Janvier 2015 et le 27 Janvier 2015:

Slurm : Exécution

→ Plusieurs modes de soumission:

- Mode batch:
sbatch script.slurm
- Mode interactif:
salloc -N 1 -n 10 -t 10:00; srun "command"; exit.

→ Les commandes de suivi:

- Suivi des jobs: squeue -u *login*
 - Etat des jobs : CA, PD, CD, R, S, F, NF
- Détail d'un job: scontrol show job *jobID*

```
[root@node01:occigen50:~]# squeue -u login
JOBID PARTITION   NAME       USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
59244   all      jobname    login PD        0:00    32 (Priority)
58848   all      jobname    login PD        0:00    16 (Priority)
58948   all      jobname    login PD        0:00    16 (Priority)
59115   all      jobname    login PD        0:00     8 (Priority)
59023   all      jobname    login R        6:49:06  32 occigen[1707-1719,1738-1749,1752-1753,2044-2048]
58797   all      jobname    login R       21:12:13  32 occigen[1012-1013,1801-1808,1818,1823,1826,1903-1904,1909-1913,1915,2021-2025,2029,2250,2812-2815]
```

Slurm : Exécution

→ Les commandes d'action sur les jobs:

- Suspendre un job de la queue: `scontrol hold jobID`
- Remettre un job dans la queue: `scontrol release jobID`
- Supprimer un job: `scontrol cancel jobID`
- Chaîner des jobs : variable
`#SBATCH - -dependency=afterok:jobID`

→ Décompte des heures consommées:

- Noeud en usage exclusif.
- Heures consommées =
nbre heures ELAPSED x *nbre noeud* x *nbre coeurs/noeud*